

目录

如何配置内网的金笛邮件，并访问它?	2
如何使用内网的域名访问金笛邮件系统.....	3
如何内网配置outlook/foxmail等客户端，来收发内网的邮件?	5

www.mailer.com.cn

如何配置内网的金笛邮件，并访问它？

安装一个金笛邮件系统，而后启动所有服务。



IE 访问您安装了邮件系统的机器 IP，即可访问。例如：

<http://172.18.70.104:8080/>



如何使用内网的域名访问金笛邮件系统？

安装一个金笛邮件系统，而后启动所有的服务。

如图所示：



配置您的 IP 作为主机的域名，

例如域名是

mail.yourcompany.com

配置过程如下：

打开 windows 文件夹，依次进入 system32, drivers, etc，找到 hosts 文件。

您也可以在地址栏输入类似 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

来找到 hosts 文件。



用您所知的最好的编辑器来编辑它，例如 UE 或写字板。

在文尾增加您的 IP [几个空格] 您的内部域名。保存。

```
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP
#
# This file contains the mappings of IP addresses to h
# entry should be kept on an individual line. The IP a
# be placed in the first column followed by the corres
# The IP address and the host name should be separated
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be insert
# lines or following the machine name denoted by a '#'
#
# For example:
#
#      102.54.94.97      rhino.acme.com      # sour
#      38.25.63.10      x.acme.com          # x cl

127.0.0.1      localhost

172.18.70.139  mail.yourcompany.com
```

新开一个 IE，用 IE 访问这个域名：
<http://mail.yourcompany.com:8080>
即可访问邮件系统，进行收发邮件了。



此时，您的局域网内的所有机器，均可通过配置 hosts 的方法来访问邮件系统。



如何内网配置outlook/foxmail等客户端，来收发内网的邮件？

打开您的 POP3 收件客户端，以 outlook 为例，工具->电子邮件账户，如图：



编辑您的电子邮件账户，新增一个 POP3 服务器地址。

例如，在下图中选择添加，然后选择 POP3，然后下一步。



填写用户信息。注意您的邮件系统里需要已经建立了这个域和账户。

下图是服务器上已经建立了的用户。



填写您的用户信息。登陆信息使用在服务器上设置了的用户名和密码。POP3 和 SMTP 服务器地址使用您的内网域名（如果您设置了内部域名，使用域名也可）。一般情况，其余不需配置。点击测试账户设置，若如图所示，那么恭喜您，所有的配置均以完成！

